



CÓMO ATURDIR/MATAR A LAS AVES DE CORRAL EN LA GRANJA

Las aves de corral que no se puedan transportar deberán ser sacrificadas en la granja. También se pueden sacrificar en la granja por otros motivos, como una enfermedad, un crecimiento lento o para suministrar carne directamente a los consumidores/minoristas. El aturdimiento previo es obligatorio en todos los casos. **Atúrdelas y sacrícalas lo antes posible** para que la muerte sea indolora. Esta información no anula las **normas nacionales** que puedan prohibir o restringir cualquiera de estas prácticas.


Las operaciones de aturdimiento y sacrificio deben ser realizadas por trabajadores con un nivel adecuado de competencia.

ACERCA DE LAS AVES DE CORRAL

- Las aves de corral son animales sociables, pero se asustan fácilmente
- Les gusta:** las zonas bien iluminadas
- No les gusta:** la luz solar directa, las corrientes de aire

RECUERDA

- Es posible que las aves heridas no puedan moverse sin dolor. Atúrdelas y sacrícalas en el lugar donde estén **lo más rápidamente posible**



ATURDIMIENTO/MATANZA

Una vez que las aves de corral estén sujetas, puedes plantearte los siguientes métodos:

1. ATURDIMIENTO ELÉCTRICO LIMITADO A LA CABEZA


Dado que es posible que este método no mate al ave, deberás desangrarla en menos de 15 segundos.

Coloca los electrodos

Los electrodos se colocan alrededor de la cabeza del ave, **entre el ojo y el oído**

Comprueba los ajustes

- Corriente: pollos, 240 mA; pavos, 400 mA o superior
- Voltaje: por encima de 110 V
- Duración: al menos 7 segundos



2. PERNO CAUTIVO PENETRANTE/NO PENETRANTE


Se dispara un perno cautivo penetrante al cerebro a través del cráneo. Un perno cautivo no penetrante golpea la frente sin penetrar en el cráneo.

Coloca el perno

- ✦ Coloca el perno en la parte superior de la cabeza, **apuntando hacia abajo**

Comprueba los parámetros

- ✦ Lee las instrucciones del fabricante para comprobar que el perno, la carga y la presión sean adecuados
- ✦ No penetrante: cabezal plano para pollos; convexo para patos, gansos y pavos
- ✦ Sacrifica mediante sangrado en menos de un minuto



3. DISLOCACIÓN DEL PESCUEZO

La dislocación (o estiramiento) del pescuezo separa la columna de la cabeza. **No puedes matar más de 70 aves al día con este método.**

Sujeta y coloca al ave

- ✦ Usa una mano para levantar y **sostener al ave por sus patas**
- ✦ Cierra el puño de la otra mano **alrededor del pescuezo del ave** desde detrás del cráneo
- ✦ En un movimiento continuo:
 1. Tira con ambas manos **con rapidez y firmeza** en direcciones opuestas
 2. Tira fuerte de la cabeza hacia atrás rápidamente



4. GOLPE PERCUTOR EN LA CABEZA


No puedes matar más de 70 aves al día con este método.

Sujeta y coloca al ave

- ✦ Agarra al ave por sus patas
- ✦ Coloca su cabeza en una superficie dura
- ✦ Golpea la parte posterior de la cabeza del ave con un objeto pesado y fácil de manejar

Comprobación de consciencia

Tras emplear los métodos del perno cautivo, golpe en la cabeza o dislocación, comprueba que:



DESPUÉS DEL ATURDIMIENTO

Si el ave sigue consciente:

- ✦ No la desangres
- ✦ **Vuelve a aturdira con un método de reserva**
- ✦ Identifica qué ha ido mal
- ✦ Corrige los problemas antes de proseguir

Para confirmar la muerte del ave, comprueba que:

- ✦ No haya movimientos espontáneos
- ✦ El cuerpo/las alas estén inertes
- ✦ No respire
- ✦ El sangrado haya cesado

